

Eurowin 8.0 SQL

Manual de

INSTALACIÓN DE EUROWIN




Documento: me_instalaciondeeurowin
Edición: 11
Nombre: Manual de Instalación de Eurowin 8.0 SQL
Fecha: 25-05-2011

Tabla de contenidos

1. PRESENTACIÓN	5
2. INSTALACIÓN DE EUROWIN.....	7
2.1. INSTALAR EL SERVIDOR Y EL TERMINAL DE EUROWIN 8.0 SQL.....	7
2.2. INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DEL GESTOR DE DATOS SQL SERVER	11
3. ACTUALIZACIÓN DE EUROWIN 8.0 SQL	15
3.1. ACTUALIZAR DE EUROWIN 6 A EUROWIN 8 SQL	15
3.1.1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE EUROWIN 6 A EUROWIN 8 SQL.....	15
3.2. ACTUALIZAR EUROWIN 8 SQL	19
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EUROWIN 8.00 SQL CON SQL SERVER.....	20
4.1. ENLACE DE EUROWIN CON LAS BASES DE DATOS.....	20
4.2. LIBRERÍAS ESPECÍFICAS DE EUROWIN SQL	21
4.3. FICHEROS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON EUROWIN Y SQL SERVER	21
4.3.1. ARCHIVOS NECESARIOS EN EL ORDENADOR SERVIDOR.....	22
4.3.2. ARCHIVOS NECESARIOS EN EL ORDENADOR TERMINAL	23
5. SQL SERVER 2008 R2.....	25
5.1. CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER 2008 R2	25
5.2. EDICIONES DE SERVIDOR DE SQL SERVER 2008 R2	26
5.3. PRE-REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN.....	27
5.3.1. SQL SERVER 2008 R2 64 BITS	27
5.3.2. SQL SERVER 2008 R2 32 BITS	28
5.4. REQUISITOS DE HARDWARE.....	28
6. SQL SERVER 2005	29
6.1. PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER 2005	29
6.2. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SQL SERVER 2005.....	30
6.3. VERSIONES DE SQL SERVER 2005.....	34
7. F.A.Q. DE EUROWIN 8.0 SQL CON SQL SERVER	36
7.1. INSTALACIÓN MANUAL DE SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS.....	36
7.1.1. INSTALAR SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS	37
7.1.2. INSTALAR SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO EXPRESS.....	44
7.1.3. CREAR MANUALMENTE EL USUARIO EUROWIN EN SQL SERVER.....	49
7.1.4. CREACIÓN DEL USUARIO EUROWIN EN SQL SERVER MEDIANTE UN SCRIPT	51
7.1.5. REGISTRO MANUAL DE LAS FUNCIONES DE EUROWIN EN EL SERVIDOR DE SQL SERVER	52
7.2. REPARAR BASES DE DATOS SQL SERVER EN ESTADO “SOSPECHOSO”	53

7.3. INSTALAR SQL SERVER 2005 SOBRE WINDOWS 2003 SERVER CON ACTIVE DIRECTORY	54
7.4. CONFIGURAR EL FIREWALL DE WINDOWS PARA SQL SERVER.....	58
7.5. SISTEMA DE COPIAS / RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE SQL SERVER.....	60
8. ANEXO	65
8.1. CAMBIOS MÁS DESTACABLES DE LA VERSIÓN EUROWIN 8.0 SQL CON EUROWIN 6	65
8.2. TRADUCCIÓN DE PALABRAS CLAVES	66
8.3. DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS EN SQL SERVER.....	66
8.3.1. TRATAMIENTO DE LOS CAMPOS LÓGICOS EN SQL SERVER.....	67
8.3.2. TRATAMIENTO DE LOS CAMPOS FECHAS EN SQL SERVER	67



1. PRESENTACIÓN

Con este manual aprenderá el procedimiento a seguir para realizar la instalación de Eurowin 8.0 SQL, desde la instalación y configuración del servidor de datos SQL hasta la instalación del servidor y terminales de Eurowin.

Eurowin 8.0 SQL se ha preparado para trabajar con la tecnología cliente-servidor y bases de datos de SQL Server.

La aplicación está escrita con el lenguaje de programación Visual FoxPro 9.0.

Eurowin 8.0 SQL no se puede ejecutar sobre Linux porque el sistema sólo está compilado para trabajar con la plataforma de Windows. El servidor de bases de datos SQL Server sí puede estar en un servidor Linux.

Los servidores de bases de datos más conocidos que hay en el mercado y que trabajan con lenguaje SQL son:

- SQL Server
- MySQL
- Oracle

Cada uno de estos servidores tiene sus particularidades por lo que es necesario preparar el programa para que pueda trabajar con este tipo de servidor. Actualmente se ha preparado Eurowin para trabajar con:

- Microsoft SQL Server 2005, desde Abril de 2007, versión 8.00.332 de Eurowin 8.0 SQL estándar.
- Microsoft SQL Server 2008, desde Noviembre de 2010, versión 9.00.6890 de Eurowin 8.0 SQL estándar.

Ventajas de SQL Server

- Mayor velocidad de trabajo en la gestión.
- Más seguridad en la base de datos. Es mucho más robusta.
- Soporta volúmenes de información mayores.

Requisitos

En la página <http://www.sageeurowin.com/requisitos> se pueden consultar los requisitos de máquina necesarios para una instalación de Eurowin según el sectorial y la cantidad de terminales locales y remotos.

En este manual

- En el capítulo [Instalación de Eurowin](#) se explica el proceso de instalación con un esquema gráfico.
- En el capítulo [Actualización de Eurowin 8.0 SQL](#) se explica el proceso de actualización de Eurowin 8.0 SQL y de Eurowin 6 a Eurowin 8.0 SQL.
- En el capítulo [Características técnicas de Eurowin 8.00 SQL con SQL Server](#) se explica el funcionamiento de Eurowin con SQL Server.
- En el capítulo [SQL Server 2008 R2](#) hay información técnica de SQL Server 2008 R2: Requisitos, ediciones, funcionalidades, características.
- El capítulo [SQL Server 2005](#) contiene información sobre SQL Server 2005.
- Por último, en la [F.A.Q. de Eurowin 8.0 SQL con SQL Server](#) se comentan algunos temas prácticos de SQL Server.

2. INSTALACIÓN DE EUROWIN

El proceso de instalación de Eurowin 8.0 SQL con Microsoft SQL Server tiene dos fases que se ejecutan y controlan con el asistente de instalación de Eurowin:


- [Instalar el servidor y el terminal de Eurowin 8.0 SQL](#)
- [Instalar el gestor de datos SQL Server](#)

2.1. INSTALAR EL SERVIDOR Y EL TERMINAL DE EUROWIN 8.0 SQL

Instalación de Eurowin 8.0 SQL – 1 –

1


En el master de Eurowin (DVD o carpeta descomprimida) hay que ejecutar el fichero INSTALAR.EXE.



2

Pantalla de presentación

Pulsar el botón SIGUIENTE.




Instalación de Eurowin 8.0 SQL – 2 –

3

Contrato de la licencia

Aceptar el contrato de la licencia pulsando el botón ACEPTO LA LICENCIA.




4

Ruta de la instalación

Marcar los componentes a instalar y la ruta. Por defecto aparecen los tres marcados.

- **Instalación del servidor.** Crea la carpeta de ficheros del servidor de Eurowin en la ruta indicada (la carpeta no debe existir). Las bases de datos se crearán en el servidor de datos SQL Server.
- **Instalación de módulos adicionales.** Permite seleccionar los módulos que se desea instalar, según la licencia, en la página "Instalación de los módulos". La ruta es la del servidor.
- **Instalación del cliente.** Crea la carpeta con los ficheros del terminal de Eurowin en la ruta indicada. Hay que indicar la ruta del servidor con el que trabaja el terminal (por defecto el mismo servidor).

Pulsar el botón SIGUIENTE.



Instalación de Eurowin 8.0 SQL – 3 –

5

Número de licencia

Introducir el número de la licencia. Se encuentra en la hora de registro.

Pulsar el botón SIGUIENTE

Instalación de EUROWIN 8.00 ESTANDAR

Número de licencia

Por favor introduzca la licencia para este programa, que encontrará en la hoja de garantía. A continuación, siga las instrucciones que le indique el asistente de instalación. Para más información consulte a su proveedor.

Nº LICENCIA:

SA001001U210056C0

Acepto la licencia << Anterior Siguiente >> Empezar Cancelar

6

Datos de la empresa

Durante la instalación se da de alta la primera empresa. Aquí hay que introducir el nombre y el CIF.

También hay que indicar el ejercicio fiscal y las fechas inicial y final del ejercicio:

- Ejercicio natural: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
- Ejercicio partido: El usuario debe indicar el mes inicial del año actual. El mes y año finales se calculan automáticamente para un año completo.

Pulsar el botón SIGUIENTE.

Instalación de EUROWIN 8.00 ESTANDAR

Datos de la empresa

Por favor introduzca el CIF y el nombre de la Empresa. El sistema utilizará esta información para crear la empresa dentro de Eurowin.

Nombre de la Empresa: SAGE EUROWIN CIF de la Empresa: B12345678

La instalación creará el ejercicio siguiente como ejercicio predeterminado

2011

En caso que el ejercicio fiscal de la empresa empiece en Enero y acaba en Diciembre active la opción de trabajar en formato de ejercicio natural.

☒ Trabajar en formato de ejercicio natural

En caso que el ejercicio fiscal de la empresa empiece en un mes diferente de Enero y termina en un mes diferente a Diciembre (ej. 01/04 al 31/03) active la opción de trabajar en formato de ejercicio partido.

☐ Trabajar en formato de ejercicio partido

Fecha inicial: 01/ /2011 Fecha final: 31/ /2011

Acepto la licencia << Anterior Siguiente >> Empezar Cancelar

Instalación de Eurowin 8.0 SQL – 4 –


7

Instalación de los módulos

Seleccionar los módulos que se desea instalar marcando la primera columna.
Al marcar un módulo se obtiene el número de Licencia. El usuario debe solicitar el código de Autorización a Sage Eurowin.
En la columna de la derecha hay un botón para consultar el manual del módulo, si existe.

Hay módulos que se marcan automáticamente como complementos (p.e. Amortizaciones).
Los módulos correspondientes a los sectoriales adquiridos por el cliente aparecen marcados automáticamente al estar incluidos en la licencia.

Pulsar el botón SIGUIENTE



8


Empezar la instalación

Hasta aquí se ha definido la información necesaria para instalar las carpetas del servidor y del terminal de Eurowin y los módulos.

Antes de empezar hay dos opciones:

- Activación de carpetas personalizadas: Permite indicar la terminación del nombre de la base de datos del ejercicio y de los módulos.
- Crear acceso directo en el escritorio: Al finalizar la instalación se crea un acceso directo del ejecutable Eurowin.exe de la carpeta del terminal de Eurowin instalado.

Pulsar el botón EMPEZAR. Antes de empezar la instalación habrá que seleccionar el servidor de datos SQL Server.



2.2. INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DEL GESTOR DE DATOS SQL SERVER

A continuación, al empezar la instalación de Eurowin, hay que configurar el servidor de datos de SQL Server. Puede ser:

- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft SQL Server 2005

En los dos casos hay dos posibilidades:

- Utilizar una instancia existente de SQL Server que sea accesible a través de la red local.
- Instalar una nueva instancia de Microsoft SQL Server Express (en el mismo ordenador que realiza la instalación).


NOTA. Más adelante también se explica la [Instalación manual de SQL Server 2008 R2 Express](#).

Instalación de SQL Server 2008 R2 Express -1-

1


Antes de empezar la instalación de Eurowin hay que seleccionar el servidor de datos.

- El usuario elige el tipo de gestor de datos:
 - Microsoft SQL Server 2008
 - Microsoft SQL Server 2005
- Utilizar una instancia existente o instalar una nueva:
 - Utilizar Microsoft SQL Server 2008 Express ya existente
 - Instalar Microsoft SQL Server 2008 Express
- Una vez se han seleccionado las opciones correctas, pulsar el botón **ACEPTAR**



2


Aviso previo a la instalación de SQL Server 2008 sobre Windows Vista, Windows 7 o Windows Server. El usuario de Windows debe tener el control de cuentas de usuario desactivado. Si los permisos del usuario actual son correctos, pulsar el botón **SÍ** para continuar la instalación de SQL Server 2008. Pulsar el botón **NO** para cancelar la instalación de SQL Server 2008.



Instalación de SQL Server 2008 R2 Express -2-




3

Información de los pre-requisitos de SQL Server 2008 que se instalan automáticamente.
El botón **SÍ** Abre el manual de instalación de Eurowin y SQL Server 2008, e inicia la instalación.
El botón **NO** Inicia la instalación de SQL Server 2008.




4

Se instala SQL Server 2008 R2 Express.



5

En algunos casos, después de instalar los pre-requisitos es necesario reiniciar el ordenador. Si aparece este aviso, el usuario debe pulsar el botón **ACEPTAR** y reiniciar el ordenador manualmente.



Instalación de SQL Server 2008 R2 Express -3-


6

Después de reiniciar la sesión de Windows, hay que volver a ejecutar la instalación de Eurowin 8.0 SQL con el fichero INSTALAR.EXE del master de instalación.

Aparece el aviso para continuar la instalación.


Pulsar el botón SI para continuar.

El botón NO para iniciar una nueva instalación.





7

Prosigue la instalación de SQL Server 2008.



8



La instalación continúa hasta el final.



Instalación de SQL Server 2008 R2 Express -4-


9

La instalación continúa hasta el final.



10

Al finalizar aparece el aviso en el que se indica el usuario "sa" y la contraseña "ew211218" de acceso al servidor de datos SQL Server. La contraseña se puede cambiar desde la herramienta de gestión del servidor de datos Microsoft SQL Server Management Studio.



3. ACTUALIZACIÓN DE EUROWIN 8.0 SQL

La actualización de Eurowin 8.0 SQL tiene dos variantes:

- [Actualizar de Eurowin 6 a Eurowin 8 SQL](#)
- [Actualizar Eurowin 8 SQL](#)

3.1. ACTUALIZAR DE EUROWIN 6 A EUROWIN 8 SQL

Para actualizar una instalación de Eurowin 6.0 a Eurowin 8.0 SQL debe cumplir los siguientes requisitos:


1. Si tiene programación especial realizada por terceras partes, deberá ser reprogramada por dicha empresa.
2. Si tiene listados adicionales deben ser revisados para comprobar que funcionan correctamente (revisar las sintaxis de las instrucciones que realizan consultas directamente sobre los datos de Eurowin con la lista de funciones).
3. Encuadre de documentos modificados por el usuario. Deben ser revisados para comprobar su correcta impresión (revisar con la lista de funciones).

3.1.1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE EUROWIN 6 A EUROWIN 8 SQL

La actualización de Eurowin consta de dos procesos distintos:

- Actualización del servidor. Es el proceso que se describe a continuación.
- Actualización de los terminales. Se realiza después de la actualización del servidor, a medida que se ejecuta el programa desde cada terminal.


Antes de empezar y durante la actualización se debe asegurar que no hay ningún usuario ni ningún proceso trabajando con los datos de Eurowin.

La actualización a la versión 8 SQL se realiza desde el master de instalación de Eurowin 8.0 SQL ejecutando el programa **actualiza2008.exe** .

Actualización de Eurowin 6 a Eurowin 8.0 SQL -1-

1

Iniciar la actualización ejecutando el programa ACTUALIZA2008.EXE del master de instalación de Eurowin 8.0 SQL





2

Introducir la RUTA del terminal de Eurowin 6.

Pulsar el botón ACEPTAR.

El terminal debe tener conexión a Internet, para descargar los ficheros de la actualización




Actualización de Eurowin 6 a Eurowin 8.0 SQL -2-

3

Pantalla de presentación de la actualización.

Pulsar el botón CONTINUAR




4

Número de licencia.

Introducir el NÚMERO DE LICENCIA que se encuentra en la hoja de registro. El tipo de gestor de datos es Microsoft SQL Server.

Pulsar el botón ACEPTAR



5

Conexión al servidor SQL Server.


Hay dos opciones:

1- Seleccionar una instancia existente del Servidor SQL Server accesible desde la red local.

Introducir el USUARIO y la CONTRASEÑA.

2- Instalar el servidor SQL Server (visto en la instalación).

Pulsar el botón ACEPTAR



Actualización de Eurowin 6 a Eurowin 8.0 SQL -3-

6

Opciones de la actualización.

En la parte superior aparecen a nivel informativo la ruta del SERVIDOR y la ruta del MASTER de Eurowin 8.0 SQL.

A la derecha hay tres opciones.

- **COPIA DE SEGURIDAD.** Antes de empezar la actualización hace una copia de seguridad de los datos y reports del servidor de Eurowin.
- **PRESENTAR DIFERENCIAS.** Durante la actualización de las tablas muestra la lista de diferencias entre las tablas de Eurowin y las nuevas del master de actualización. En el caso de actualización de Eurowin 6 a 8.0 SQL no hay que marcarla.
- **REGISTRAR LIBRERÍAS Y OCX.** Al actualizar los terminales se registran las nuevas librerías en el terminal.

En el apartado INSTALACIÓN ACTUAL hay un botón por cada módulo instalado y de la gestión principal. Al pulsar un botón aparece la información del módulo y la opción ACTUALIZAR que indica si el módulo se va a actualizar o no. Al actualizar de 6 a 8.0 SQL hay que dejar marcados todos los módulos.

En la parte inferior, el usuario puede marcar la opción "Mostrar registro de incidencias después de la actualización" si desea consultar cómo se ha desarrollado la actualización.

En el cuadro Longitudes (Campos) se muestran dos columnas con el ancho de los campos en la instalación (Servidor) y en el master (cd-rom).


Debajo aparece la versión instalada de Eurowin y la nueva después de la actualización.

Después de definir la configuración, pulsar el botón ACTUALIZAR

7 Acciones de la actualización

En primer lugar se hace la copia de seguridad, si se ha marcado esta opción.


Después comprueba el estado de las bases de datos. Se copian los ficheros del master al servidor de Eurowin, se iguala la longitud de los campos del master con el servidor, se actualizan las tablas del servidor, se adaptan los datos según la nueva versión. Por último se realiza el traspaso de los datos de Visual Foxpro a SQL Server.



Al ejecutar el asistente de actualización de Eurowin 8.0 SQL, en primer lugar solicita la ruta del terminal de Eurowin desde el que se va a realizar la actualización.

El programa copia los nuevos ficheros de la actualización del master al terminal e inicia el proceso.

Si hay conexión, estos ficheros se descargan de Internet. Si no, se copian del master (DVD) al terminal de Eurowin.

En el punto 3 del esquema gráfico anterior, el icono  indica que se trata de una actualización de Eurowin 6 a 8 SQL.

Antes de iniciar la actualización hay que introducir la nueva licencia de Eurowin 8.0 SQL, que se encuentra en la hoja de registro (punto 4).

También hay que seleccionar la instancia del servidor de datos de SQL Server o instalar el servidor de SQL Server (punto 5). El registro de la licencia se realizará al entrar a Eurowin la primera vez después de actualizar.


Antes de iniciar la actualización se pueden marcar las opciones:

- Copia de seguridad. Antes de empezar la actualización se realiza una copia de seguridad de los datos, compatible con la utilidad Menrepa.
- Presentar diferencias. No es necesario al actualizar de 6 a 8 SQL.
- Registrar librerías y OCX. Esta opción permite instalar de las librerías de necesarias al actualizar los terminales.

3.2. ACTUALIZAR EUROWIN 8 SQL

Ésta es la actualización habitual que se realiza para incorporar las últimas novedades de Eurowin SQL.

En la pantalla de presentación (punto 3 de la gráfica del capítulo anterior [Actualizar de Eurowin 6 a Eurowin](#)


[8 SQL](#)) aparece el siguiente icono identificativo .

El proceso de actualización es el mismo excepto los puntos 4 y 5 (no hay que introducir la licencia ni se solicitan los datos de conexión, debido a que se obtienen de la tabla libre Cfgclisrv.dbf).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EUROWIN 8.00 SQL CON SQL SERVER

4.1. ENLACE DE EUROWIN CON LAS BASES DE DATOS

Enlace del terminal de Eurowin con las bases de datos



Cómo se inicia una sesión de Eurowin:

1. El usuario ejecuta el fichero Eurowin.exe del terminal de Eurowin o desde el acceso directo ubicado en el escritorio o en el menú de inicio de Windows.
2. Localizar el servidor de Eurowin. El proceso consulta la siguiente información del fichero Config.ini del terminal:
 - Dirección del servidor: [SERVIDOR]
 - Tipo de gestor de datos: [SERVER]
 - Nombre de la base de datos principal: [COMUNES]
3. Establecer la conexión con el gestor de datos SQL. En el servidor de Eurowin se encuentra la tabla libre CFGCLISRV.DBF que contiene los datos de acceso al gestor de datos SQL.
4. Abrir las bases de datos de Eurowin. En la base de datos COMUNES se encuentra la información de los ejercicios y módulos disponibles.

4.2. LIBRERÍAS ESPECÍFICAS DE EUROWIN SQL

Fichero	Destino	Descripción
Ewsqlserverudf.dll	En c:\windows\system32\ del servidor de datos	Definición de aquellas funciones que no se pueden definir en Eurowin. Estas funciones son EMPTY, VAL, DATE
Ewsql.dll	c:\windows\system32\ de los terminales	Funciones definidas en lenguaje C que Eurowin necesita para obtener un mejor rendimiento. Se ha añadido una nueva función para tratar los campos lógicos.
EwSqlServer.dll	c:\windows\system32\ de los terminales	Se utiliza para la gestión de los campos generales como el campo Logo de la tabla Empresa. No necesita registrar.
Eurwinc.dll	En c:\windows\system32\ del servidor de datos	Librería necesaria para poder realizar el registro del programa.
Sqlncli.dll	En c:\windows\system32\ de los terminales	Librería necesaria para poder realizar la comunicación con SQL Server

4.3. FICHEROS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON EUROWIN Y SQL SERVER

Para poder ejecutar de forma correcta Eurowin sobre el motor Microsoft SQL Server es necesario tener instalados una serie de archivos en el de ordenador servidor y en el ordenador cliente (terminales).

4.3.1. ARCHIVOS NECESARIOS EN EL ORDENADOR SERVIDOR

Dentro de la carpeta Ew800serv existe el archivo "CFGCLISRV.DBF", (tabla en formato DBF) que contiene la información necesaria para acceder a SQL Server.

La estructura de este archivo es:


Archivos para el servidor de Eurowin		
Campo	Descripción	Valor del campo
User	Nombre del usuario con el cual se conecta a SQL Server	En SQL Server es el usuario "EuroWin"
Password	Password del usuario EuroWin. Está encriptado	
IP	Nombre del ordenador + "\" + nombre de la instancia de SQL Server.	Servidor\SQLEXPRESS
Port	Puerto por el cual actúa la comunicación con SQL Server. No se utiliza en SQL Server	0 (para SQL Server 2005) 2008 (para SQL Server 2008)
Comunes	Nombre de la base de datos de COMUNES al cual se conecta este Eurowin. Corresponde a la etiqueta "COMUNES" del archivo CONFIG.INI	COMU0001
Server	Tipo de gestor de Base de datos	SQLSERVER

En el ordenador que actúa como servidor debe estar instalada la librería "ewinsqlserverudf.dll". Este archivo se copia en la carpeta del sistema (en Windows XP c:\windows\system32) y se instala en SQL Server.

A través de esta librería se instalan cuatro funciones necesarias que utiliza Eurowin y que no contempla SQL Server. Las funciones son: Empty, Val, Date, MD5:

- Empty(parámetro) = Simula la función EMPTY de VFP en una instrucción SQL sobre Microsoft SQL Server.
- Val(parámetro) = Simula la función VAL del VFP en una instrucción SQL sobre Microsoft SQL Server.
- Date() = Simula la función DATE del VFP, devolviendo una fecha de tipo DD/MM/AA.
- MD5 (parámetro) = Devuelve el valor de una cadena en formato MD5.

Después de haberlas instalado, estas funciones se pueden ver con Microsoft SQL Server Management Studio Express en:



Funciones de Eurowin en el servidor de datos SQL

Después, desde Microsoft SQL Server se pueden realizar consultas del tipo:

```
SELECT codigo, nombre FROM [2006ca].dbo.clientes WHERE master.dbo.Empty(nombre) = 1  
SELECT master.dbo.val(codigo), nombre FROM [2006ca].dbo.clientes ORDER BY codigo  
SELECT codigo, master.dbo.md5(nombre) FROM [2006ca].dbo.clientes ORDER BY codigo
```

En las instrucciones SQL que se ejecutan directamente sobre SQL Server (Microsoft SQL Management Studio Express) hay que añadir "master.dbo." delante de la función debido a que esta función está definida en la base de datos MASTER. Si no está definida, la instrucción SQL falla.

NOTA: En el programa Eurowin o en un listado adicional que ejecute Eurowin no hace falta escribir "master.dbo." ya que el propio programa realiza la conversión para adaptar la instrucción SQL a una instrucción SQL compatible con SQL Server.

4.3.2. ARCHIVOS NECESARIOS EN EL ORDENADOR TERMINAL

El ordenador terminal debe tener instalado el driver "ODBC SQL Native Client" de SQL Server y las librerías: ewsql.dll, ewsqlserver.dll.

- Driver ODBC SQL Native Client: Es el driver ODBC que utiliza el programa Eurowin para comunicarse con el motor de base de datos. Se encuentra en el master de Eurowin:

Driver ODBC native client SQL Server		
Sistema	Ubicación en el master (DVD) de instalación	Fichero
2005 64 bits	Master_Eurowin\Librerias\	sqlncli_x64.msi
2005 32 bits	Master_Eurowin\Librerias\	sqlncli2005.msi
2008 64 bits	Master_Eurowin\sqlexpress\sql2008\64bits\Programas\	sqlncli2008_64.msi
2008 64 bits	Master_Eurowin\sqlexpress\sql2008\64bits\Programas\	sqlncli2008_ia64.msi
2008 32 bits	Master_Eurowin\sqlexpress\sql2008\32bits\Programas\	sqlncli2008.msi

- Ewsqll.dll: Este archivo debe estar en la carpeta del sistema (c:\windows\system32\ en Windows XP). No hace falta registrar. Se encuentra en la carpeta Librerias del master de Eurowin.
- Ewsqllserver.dll: Este archivo debe estar en la carpeta del sistema (c:\windows\system32\ en Windows XP). No hace falta registrar. Se encuentra en la carpeta Librerias del master de Eurowin.

5. SQL SERVER 2008 R2

Ficheros del master (DVD) de Eurowin para instalar SQL Server 2008 R2 Express				
Carpeta	Aplicación	Fichero	Arquitectura	Sistema
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\	Framework 3.5	dotnetfx35.exe	32 y 64 bits	Todos
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\sql2008\32bits\Pre-requisitos\Windows_Installer\	Windows Installer 4.5	WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe	32 bits	Windows XP
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\sql2008\32bits\Pre-requisitos\Windows_Installer\	Windows Installer 4.5	WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe	32 bits	Windows 7 Windows Server
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\sql2008\64bits\Pre-requisitos\Windows_Installer\	Windows Installer 4.5	WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe	64 bits	Windows 7 Windows Server Windows XP
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\sql2008\32bits\Pre-requisitos\Windows_Installer\	Windows Installer 4.5	Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu	32 bits	Windows Vista
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\sql2008\64bits\Pre-requisitos\Windows_Installer\	Windows Installer 4.5	Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu	64 bits	Windows Vista
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\SQL2008\32bits\Programas\	SQL Server 2008 R2 Express	SQLEXP2008_32.exe	32 bits	Windows 7 Windows Server Windows XP Windows 2000
Master_Eurowin800_SQL\sqlexpress\SQL2008\64bits\Programas\	SQL Server 2008 R2 Express	SQLEXP2008_64.exe	32 bits	Windows Vista

A partir de la versión 9.0.6890 de Eurowin 8.0 SQL publicada en Noviembre de 2010, Eurowin puede trabajar con el gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2008 R2.

La instalación de Eurowin 8.0 SQL incluye opcionalmente la instalación del servidor de datos **SQL Server 2008 R2 Express** en el mismo ordenador donde se está ejecutando el programa de instalación de Eurowin.

5.1. CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER 2008 R2

(Fuente, 29-04-2011: [http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506\(v=SQL.105\).aspx](http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506(v=SQL.105).aspx))

Microsoft recomienda ejecutar SQL Server 2008 R2 en equipos con el formato de archivo NTFS. Para las actualizaciones a SQL Server 2008 R2, los sistemas de archivos FAT32 no se bloquearán.

La instalación de SQL Server bloqueará las instalaciones en unidades de disco de sólo lectura o comprimidas.

Requisitos de reinicio de equipos durante la instalación de SQL Server: la instalación de .NET Framework requiere un reinicio del sistema operativo. Si la instalación de Windows Installer también requiere un reinicio, el programa de instalación esperará hasta que se hayan instalado los componentes de .NET Framework y Windows Installer antes de reiniciar.

Características admitidas por las ediciones de SQL Server 2008 R2:

Nombre de la característica	Datacenter	Enterprise	Standard	Web	Workgroup	Express
Número de CPU	Máximo sistema operativo	8	4	4	2	1
Máxima cantidad de memoria utilizada	Máximo sistema operativo	2 TB	64 GB	64 GB	4 GB	1 GB
Tamaño máximo de la base de datos	524 PB	524 PB	524 PB	524 PB	524 PB	10 GB

NOTA. Tabla de medidas

- 1 bit
- 1 Byte = 8 bits
- 1 KiloByte (KB) = 1024 Bytes
- 1 MegaByte (MB) = 1024 KB
- 1 GigaByte (GB) = 1024 MB
- 1 TeraByte (TB) = 1024 GB
- 1 PetaByte (PB) = 1024 TB
- 1 ExaByte (EB) = 1024 PB
- 1 ZettaByte (ZB) = 1024 EB
- 1 YottaByte (YB) = 1024 ZB

5.2. EDICIONES DE SERVIDOR DE SQL SERVER 2008 R2

(Fuente, 29-04-2011: [http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506\(v=SQL.105\).aspx](http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506(v=SQL.105).aspx))

En la tabla siguiente se describen las ediciones de servidor de SQL Server 2008 R2:

Término	Definición
Datacenter (x86, x64 e IA64)	Integrado en SQL Server 2008 R2 Enterprise, SQL Server 2008 R2 Datacenter ofrece una plataforma de datos de alto rendimiento que proporciona los mayores niveles de escalabilidad para cargas de trabajo de aplicación grandes, virtualización y consolidación, y permite la administración de la infraestructura de bases de datos de una organización, lo que sirve de ayuda a las organizaciones a escalar de forma rentable su entorno esencial.
Enterprise (x86, x64 e IA64)	SQL Server 2008 R2 Enterprise ofrece una completa plataforma de datos que proporciona seguridad integrada, disponibilidad y escalabilidad, junto con eficaces ofertas de Business Intelligence para posibilitar los mayores niveles de servicio con cargas de trabajo esenciales.
Standard (x86 y x64)	SQL Server 2008 R2 Standard ofrece una completa plataforma de administración de datos y Business Intelligence para que los departamentos y las pequeñas organizaciones ejecuten sus aplicaciones, y les ayuda a conseguir una eficaz administración de bases de datos con los mínimos recursos de TI. SQL Server Standard para Small Business incluye todos los componentes técnicos y

	capacidades de SQL Server Standard y su uso está autorizado para operar en un entorno de pequeña empresa de 75 equipos como máximo.
SQL Server Developer (x86, x64 e IA64)	SQL Server Developer permite a los desarrolladores crear cualquier tipo de aplicación basada en SQL Server. Incluye toda la funcionalidad de SQL Server Datacenter, pero su uso está autorizado como sistema de desarrollo y pruebas, no como servidor de producción. SQL Server Developer es una opción ideal para las personas que crean y prueban aplicaciones. Puede actualizar SQL Server Developer para utilizarlo en producción.
SQL Server Workgroup (x86 y x64)	SQL Server Workgroup es ideal para ejecutar bases de datos ubicadas en sucursales y proporciona una administración de datos confiable y una plataforma de informes que incluye capacidades de sincronización y de administración seguras y remotas.
SQL Server Web (x86, x64)	SQL Server Web es una opción con un costo total de propiedad bajo para los hosts de web y los sitios web que proporciona capacidades de administración y escalabilidad para propiedades web, tanto de pequeña como de gran escala.
SQL Server Express (x86 y x64) SQL Server Express with Tools (x86 y x64) SQL Server Express con Advanced Services (x86 y x64)	La plataforma de bases de datos de SQL Server Express se basa en SQL Server. Es también la sustitución de Microsoft Desktop Engine (MSDE). Gracias a su integración con Visual Studio, SQL Server Express facilita el desarrollo de aplicaciones controladas por datos que tienen una gran capacidad, ofrecen un almacenamiento seguro y se implementan con rapidez. SQL Server Express es gratuito y los ISV pueden redistribuirlo (según su contrato). SQL Server Express es ideal para obtener información y crear pequeñas aplicaciones de servidor y de escritorio. Esta edición es la mejor opción para los fabricantes de software independientes, los desarrolladores no profesionales y los aficionados que crean aplicaciones cliente. Si necesita características de base de datos más avanzadas, SQL Server Express se puede actualizar sin problemas a versiones más sofisticadas de SQL Server.
Compact 3.5 SP1 (x86) Compact 3.1 (x86)	SQL Server Compact 3.5 es una base de datos gratuita e incrustada, ideal para crear aplicaciones independientes que se conectan ocasionalmente para dispositivos móviles, escritorios y clientes web en todas las plataformas de Windows.

5.3. PRE-REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

Cuando el usuario decide instalar SQL Server 2008 R2 Express durante el proceso de instalación de Eurowin, dicho proceso utiliza los ficheros que se encuentran en el master de instalación de Eurowin 8.0 SQL, según el sistema operativo del ordenador.

El idioma del sistema operativo debe ser inglés o español. Para idiomas distintos consultar la compatibilidad en Internet (<http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx>).

5.3.1. SQL SERVER 2008 R2 64 BITS

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

- dotnetfx35.exe

Windows Installer Redistributables 4.5

- Windows Vista -> Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
- Windows Server 2008 -> Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu
- Windows Server 2003 -> WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
- Windows Server 2003 -> WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe

Microsoft Power Shell

- Windows XP y Windows Server 2003 64 bits -> WindowsServer2003.WindowsXP-KB926139-v2-x64-ENU.exe
- Windows Vista -> Windows6.0-KB928439-x64.msu
- Windows Server 2003 -> WindowsServer2003-KB926139-v2-ia64-ENU.exe
- Windows 7 de 64 bits y Windows Server 2008 de 64 bits incorporan este componente de serie.

5.3.2. SQL SERVER 2008 R2 32 BITS

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

- dotnetfx35.exe

Windows Installer Redistributables 4.5

- Windows Vista, Windows Server 2008 -> Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
- Windows XP -> WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
- Windows Server 2003 -> WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe

Microsoft Power Shell

- Windows XP -> WindowsXP-KB926140-v5-x86-ESN.exe
- Windows Vista -> Windows6.0-KB928439-x86.msu
- Windows Server 2003 -> WindowsServer2003-KB926139-v2-x86-ENU.exe
- Windows Server 2008 de 32 bits incorpora este componente de serie.

5.4. REQUISITOS DE HARDWARE

(Fuente, 29-04-2011: [http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506\(v=SQL.105\).aspx](http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143506(v=SQL.105).aspx))

- Sistemas operativos compatibles:
 - Windows 7
 - Windows Server 2003
 - Windows Server 2008
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows Vista
 - Windows XP
- Sistemas de 32 bits: Equipo con Intel o compatible con procesador de 1 GHz o más rápido (se recomienda 2 GHz o más rápido).
- Sistemas de 64 bits: Procesador de 1,4 GHz o más rápido.
- Mínimo de 512 MB de RAM (se recomienda 2 GB o más).
- 2,2 GB de espacio disponible en disco duro.

6. SQL SERVER 2005

Ficheros del master (DVD) de Eurowin para instalar SQL Server 2005 Express				
Carpeta	Aplicación	Fichero	Arquitectura	Sistema
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	Framework 2.0	dotnetfx.exe	32 bits	Todos
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	Framework 2.0	Dotnetfx64.exe	64 bits	Todos
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	MSXML 6.0 Parser	msxml6.msi	32 / 64 bits	Todos
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	SQL Server 2005 Express	SQLEXPRESS.EXE	32 bits	Windows 7 Windows Server Windows XP Windows 2000
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	SQL Server 2005 Express	SQLEXPRESS.VI.EXE	32 bits	Windows Vista
Master_Eurowin800_SQL\sql\express\sql2005\	SQL Server 2005 Express	SQLEXPRESS_64.EXE	64 bits	Windows 7 Windows Server Windows Vista Windows XP Windows 2000

6.1. PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER 2005

Antes de realizar la instalación de Microsoft SQL Server 2005 el ordenador Servidor debe cumplir una serie de requisitos tanto a nivel de hardware como de software. Los requisitos son:

- Hardware del ordenador Servidor:
Ordenador: Pentium Intel IV 1.4 Ghz o superior
Mínimo 2 Gb de RAM
1 Gb de disco duro
- Software que debe estar instalado:
Windows 2000 + Service Pack 4.0 ó
Windows Server 2003 + Service Pack 1.0 ó
Windows XP + Service Pack 2.0

Antes de instalar SQL Server 2005 se debe tener instalados los siguientes archivos en el ordenador que actúa como servidor:

Pre-requisitos para instalar SQL Server 2005


Aplicación	Fichero	Comentario
Windows Installer 2.0 o superior	WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe	Este programa nos permite realizar instalaciones del tipo Windows Installer (msi)
Microsoft .NET FrameWork 2.0	dotnetfx.exe	Necesario para poder ejecutar Microsoft SQL Server 2005
MSXML 6.0 Parser	msxml6.msi	Software para temas de seguridad referentes a XML

En el momento de realizar la instalación de Microsoft .NET FrameWork 2.0 debemos asegurarnos de que no haya instalada una versión anterior como por ejemplo Microsoft .NET FrameWork 2.0 Beta o Microsoft .NET FrameWork 1.0. Si está instalada una de las versiones mencionadas, antes de instalar Microsoft .NET FrameWork 2.0 se debe desinstalar mediante la opción de “Agregar/Quitar Programas” del Panel de Control.

6.2. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SQL SERVER 2005

La asignación de memoria a SQL Server es totalmente dinámica. El motor gestiona la memoria en función de la que necesita. En el caso de la versión EXPRESS gestiona un máximo de 1024 Mb para el buffer de datos.


La configuración de la asignación de la memoria se realiza desde las propiedades del motor SQL Server.



Propiedades del servidor SQL Server 2005

Después al seleccionar la opción "Propiedades" el sistema presenta el siguiente formulario donde aparecen todas las opciones a nivel de configuración de gestor de base de datos.

La configuración desde el punto de vista de gestión de memoria es:



*Configuración de la memoria en el servidor
SQL Server 2005*

SQL Server al arrancar en el ordenador servidor intenta asignar la máxima memoria disponible de la siguiente forma:

- Si la memoria física disponible es mayor que el valor de la opción **max server memory**, la instancia de SQL Server bloquea la cantidad de memoria especificada en **max server memory**.
- Si la memoria física disponible es menor que el valor de la opción **max server memory** o si la opción **max server memory** no ha sido establecida, la instancia de SQL Server bloquea toda la memoria disponible excepto 256 megabytes (MB).

A continuación, la instancia sigue adquiriendo la memoria que necesita para la carga de trabajo. A medida que se conectan más usuarios y se ejecutan consultas, SQL Server adquiere la memoria física adicional según la demanda. Una instancia de SQL Server sigue adquiriendo memoria física hasta que alcanza su asignación de **max server memory** o hasta que Windows indica que ya no existe más memoria libre; libera memoria cuando se supera el valor de **min server memory** y Windows indica que hay escasez de memoria libre.

SQL Server puede liberar y adquirir varios megabytes de memoria por segundo, lo que permite ajustarse rápidamente a los cambios de asignación de memoria.

Cuando SQL Server utiliza la memoria de manera dinámica, realiza una consulta periódica en el sistema para determinar la cantidad de memoria física libre. En Microsoft Windows 2000, SQL Server aumenta o reduce

la caché del búfer para mantener entre 4 y 10 MB de memoria física libre, en función de la actividad del servidor. Si se mantiene esta memoria libre se evita la paginación en Windows 2000. Si hay menos memoria libre, SQL Server libera memoria para Windows 2000. Si hay más memoria libre, SQL Server asigna memoria al grupo de búferes. SQL Server sólo agrega memoria al grupo de búferes cuando su carga de trabajo requiere más memoria. Un servidor inactivo no aumenta el tamaño del grupo de búferes.

En SQL Server 2005, la opción **index create memory** (memoria para creación de índices) controla la cantidad máxima de memoria asignada inicialmente para la creación de índices. Si más adelante se necesita más memoria para la creación de índices y hay disponible, el servidor la utilizará, superando así el valor de esta opción. Si no hay más memoria disponible, la creación de índices continuará utilizando la asignada.

Utilice la opción **min memory per query** (memoria mínima por consulta) para especificar la cantidad mínima de memoria (en kilobytes (KB)) que se va a asignar para la ejecución de una consulta. Por ejemplo, si se establece el valor 2.048 KB para la opción **min memory per query**, se garantiza que la consulta va a obtener esa cantidad de memoria total, como mínimo. Puede establecer cualquier valor entre 512 y 2.147.483.647 KB (2 gigabytes) para la opción **min memory per query**. El valor predeterminado es 1.024 KB.

En un sistema con mucha carga, algunas consultas grandes que necesitan una gran cantidad de memoria para ejecutarse no pueden obtener la cantidad mínima de memoria solicitada y reciben un error de tiempo de espera mientras esperan los recursos de memoria. Para solucionarlo, aumente el valor de **query wait** (opción).

Utilice la opción **query wait** para especificar el tiempo en segundos (de 0 a 2.147.483.647) que espera una consulta para utilizar los recursos antes de agotarse el tiempo de espera. Si se utiliza el valor predeterminado -1 o se especifica -1, el tiempo de espera calculado será 25 veces el costo estimado de la consulta.

El valor de la opción **min memory per query** tiene prioridad sobre la opción **index create memory**. En SQL Server 2000, estas opciones eran independientes, pero en SQL Server 2005 interactúan. Si modifica ambas opciones y el valor de **index create memory** es inferior al de **min memory per query**, aparecerá un mensaje de advertencia, pero se establecerá el valor. Durante la ejecución de consultas, recibirá una advertencia similar.

En SQL Server, a diferencia de otros gestores de bases de datos, no hace falta realizar una asignación de memoria a nivel de cachés, ya que estos se autogestionan por el propio servidor.



En el caso de que se quisiera utilizar más de 2 Gb de memoria se debería activar la opción de "Usar AWE para asignar memoria".

Configurar SQL Server 2005 Express para que los ordenadores Clientes tengan acceso al Servidor

Para tener acceso desde un ordenador independiente del servidor se tiene que activar el protocolo TCP/IP del servidor SQL Server y si se dispone de un Router o algún tipo de Firewall debe de saber cómo configurar los puertos a usar por el servidor.

Para activar el acceso al servidor mediante el protocolo TCP/IP debe de acceder al Administrador de configuración de SQL Server tal y como se indica en la imagen.

Una vez allí se debe de asegurar que todos los servicios referentes al servidor de SQL Server están correctamente iniciados tal y como se muestra en la imagen siguiente.



Servicios de Windows para SQL Server 2005





Se debe de activar la opción de "TCP/IP" que está inicialmente deshabilitada, de esta forma los protocolos activos serían los que se muestran a continuación.

El servidor de SQL Server requiere que para que los clientes se conecten correctamente, éstos tengan permiso sobre el puerto UDP 1434 y a los puertos TCP necesarios que dependen de la configuración del propio servidor tal y como veremos a continuación.

Tras finalizar la instalación, el servidor está configurado para funcionar con una asignación dinámica de los puertos TCP a utilizar, este método ya nos sirve en caso que no haya ningún tipo de Firewall o Router entre el servidor y los posibles clientes. En caso contrario como el puerto puede cambiar al reiniciar el servicio de SQL Server debería tener un control exhaustivo y reconfigurar el Firewall o el Router a medida que el puerto

vaya cambiando. En la imagen siguiente vemos como el servidor ha asignado dinámicamente el puerto 1469 para cualquier IP de la que proceda la conexión.



Propiedades de TCP / IP

Otra posibilidad es cambiar la configuración para que el servidor trabaje con un puerto estático. De esta manera no es necesario modificar la configuración del Router o Firewall para asegurarse que en todo momento los clientes tienen acceso al servidor.

Para ello vemos que sólo es necesario borrar todo el contenido de las casillas de puertos dinámicos e indicar directamente el puerto TCP a utilizar.

6.3. VERSIONES DE SQL SERVER 2005

En el año 2007, Microsoft SQL Server 2005 se distribuía en cuatro versiones que se diferenciaban en características como el tamaño máximo de base de datos o la memoria RAM utilizada:

- La versión puede ser gratuita o de pago. En el caso de que la versión sea de pago se puede utilizar la licencia por número de usuarios o por número de procesadores.
- Número máximo de usuarios concurrentes: Es el número máximo de conexiones que pueden actuar al mismo tiempo sobre el gestor de base de datos.
- Memoria máxima utilizada: Cada vez que se realiza una petición al gestor de base de datos (consulta), el sistema va guardando las consultas y los datos en la memoria RAM del ordenador. El límite máximo de memoria RAM utilizada va en función de la versión de Microsoft SQL Server 2005. Cuanta más memoria asignada al gestor de base de datos más rápido será Microsoft SQL Server 2005.

- Tamaño máximo de la base de datos: La versión Express está limitada a un tamaño de base de datos de 4 Gbytes. Por tanto el límite máximo de la base de datos de COMUNES es de 4 Gbytes, del ejercicio 2006 es de 4 Gbytes, ...
- Número de procesadores máximos utilizados: Es el número de procesadores que el gestor de base de datos utilizará para analizar y realizar las instrucciones SQL. Cuantos más procesadores, más rápido será el gestor de base de datos.
- Sistema operativo: El sistema operativo puede ser de 32 bits (Windows 2000, Windows XP) o 64 bits (Windows 2003 Server)

Resumen de características de las versiones de SQL Server 2005	
Versión	Descripción
Express	Versión totalmente gratuita e incorporada en Eurowin. Número de usuarios concurrentes: ilimitado Memoria máxima utilizada: 1 Gbyte Tamaño máximo de la base de datos: 4 Gbytes Número de procesadores máximos utilizados: 1 Sistema operativo: 32 bits
WorkGroup	Versión de Pago (por licencia o por procesador) Número de usuarios concurrentes: ilimitado Memoria máxima utilizada: 3 Gbytes Número de procesadores máximos utilizados: 2 Sistema operativo: 32 bits
Estandard	Versión de Pago (por licencia o por procesador) Número de usuarios concurrentes: ilimitado Memoria máxima utilizada: ilimitada Número de procesadores máximos utilizados: 4 Sistema operativo: 32 bits / 64 bits
Enterprise	Versión de Pago (por licencia o por procesador) Número de usuarios concurrentes: ilimitado Memoria máxima utilizada: ilimitada Número de procesadores utilizados: ilimitada Sistema operativo: 32 bits / 64 bits

7. F.A.Q. DE EUROWIN 8.0 SQL CON SQL SERVER

7.1. INSTALACIÓN MANUAL DE SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS

La instalación manual de SQL Server 2008 R2 Express tiene las siguientes fases:

1. [Instalar el servidor de datos](#) SQL Server 2008 R2 de 32 o 64 bits según el sistema operativo del ordenador servidor.
2. [Instalar la herramienta compartida](#) SQL Server Management Studio Express.
3. Configurar SQL Server:
 - a. [Crear el usuario EuroWin](#) como propietario de las bases de datos ([manual](#), [script](#)).
 - b. [Instalar las funciones de Eurowin](#) necesarias para la manipulación de los datos.

Importante

Antes de empezar a instalar Microsoft SQL Server 2008 R2 Express y SQL Server Management Studio Express, si existen hay que desinstalar los componentes antiguos:

- Microsoft .NET Framework, anterior a la versión 3.5
- Windows Installer, anterior a la versión 4.5
- Microsoft SQL Server Management Studio Express de SQL Server 2005 Express

7.1.1. INSTALAR SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS


Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -1-

1

En el master de instalación de Eurowin (DVD o carpeta descomprimida) se encuentran los ficheros necesarios para hacer la instalación, para 32 o 64 bits según el sistema operativo del servidor. Esta instalación de ejemplo se realiza en 64 bits.

Ejecutar el fichero del master de Eurowin Master_Eurowin\sql\express\sql2008\64bit s\Programas\SQLEXP2008_64.exe
Se abre el "Centro de instalación de SQL Server" en el apartado Instalación.


Pulsar sobre la opción "Nueva instalación o agregar características a una instalación existente".



Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -2-


2

Se instalan automáticamente los ficheros auxiliares del programa de instalación.



3

Aparecen los términos de la licencia. El usuario debe marcar la opción Acepto los términos de la licencia y pulsar el botón SIGUIENTE.




Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -3-

4

Selección de características. Dejar marcadas las opciones:

- Servicios de Motor de base de datos
- Replicación de SQL Server


Pulsar el botón **SIGUIENTE**.



5

Aparece el estado de las reglas de instalación, validando el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para continuar la instalación.

En este caso, pulsar el botón **SIGUIENTE**. Si falla alguna regla, se puede consultar el motivo y la solución pulsando sobre la celda "Estado".



Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -4-

6

Configuración de instancia.
 Marcar la opción "Instancia con nombre" y escribir el nombre. Por ejemplo, SQLEXPRES80.

Se recomienda no cambiar el dato "Directorio raíz de instancia".

Pulsar el botón SIGUIENTE.

Programa de instalación de SQL Server 2008 R2

Configuración de instancia

Especifique el nombre y el identificador de instancia de SQL Server. El identificador de instancia se convierte en parte de la ruta de acceso de instalación.

Reglas auxiliares del programa de i...
 Términos de licencia
 Selección de características
 Reglas de instalación
Configuración de instancia
 Requisitos de espacio en disco
 Configuración del servidor
 Configuración del Motor de base d...
 Informes de errores
 Reglas de configuración de instala...
 Progreso de la instalación
 Operación completada

☐ Instancia predeterminada
☒ Instancia con nombre:

Id. de instancia:

Directorio raíz de instancia:

Directorio de SQL Server:

Instancias instaladas:

Nombre de instancia	Id. de instancia	Características	Edición	Versión
SQLEXPRESS	MSSQL1	SQL Engine, SQL En...	Express	9.3.4053
< Componentes c...		Tools, Tools, Tool...		9.3.4053

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

7

Configuración del servidor.

Cuentas de servicio.

Dejar los datos que aparecen por defecto para los servicios SQL Server Database Engine y SQL Server Browser:

- Nombre de cuenta: NT AUTHORITY\Network Service
- Tipo de inicio: Automático.

Seleccionar la página "Intercalación".

Programa de instalación de SQL Server 2008 R2

Configuración del servidor

Especifique las cuentas de servicio y la configuración de intercalación.

Reglas auxiliares del programa de i...
 Términos de licencia
 Selección de características
 Reglas de instalación
Configuración de instancia
 Requisitos de espacio en disco
Configuración del servidor
 Configuración del Motor de base d...
 Informes de errores
 Reglas de configuración de instala...
 Progreso de la instalación
 Operación completada

Cuentas de servicio **Intercalación**

Microsoft recomienda usar una cuenta diferente para cada servicio de SQL Server.

Servicio	Nombre de cuenta	Contraseña	Tipo de inicio
SQL Server Database Engine	FYNETWORK SERVICE		Automático
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\Netwo...		Automático

Usar la misma cuenta para todos los servicios de SQL Server

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -5-

8

Configuración del servidor.

Intercalación.

Pulsar el botón **PERSONALIZAR**.


En la pantalla "Personalizar intercalación del motor de base de datos de SQL Server 2008 R2", marcar la opción "Criterio de ordenación y designador de intercalación de Windows".

Como "Designador de intercalación" seleccionar "Modern_Spanish".

Desmarcar todas las demás opciones.

Pulsar el botón **ACEPTAR**.

En la pantalla "Configuración del servidor" pulsar el botón **SIGUIENTE**.



9


Configuración del Motor de base de datos.

Aprovisionamiento de cuentas.

Marcar la opción "Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)".

Escribir la CONTRASEÑA de la cuenta de administrador del sistema SQL Server (sa). Por defecto en Eurowin es "ew#211218".

Seleccionar las páginas "Directorio de datos", "Instancias de usuario" o "FILESTREAM" si se desea consultar la información.




Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -6-

10

Configuración del Motor de base de datos. "Directorios de datos", "Instancias de usuario", "FILESTREAM". Muestra el directorio de las bases de datos del servidor SQL Server y los administradores del Motor de base de datos. Se recomienda no modificar ningún directorio.


En la pantalla "Configuración del servidor" pulsar el botón SIGUIENTE.



11

En la pantalla "Informes de errores" el usuario puede decidir si desea que los errores del motor de base de datos y de Windows se envíen automáticamente a Microsoft según la "declaración de privacidad de Microsoft SQL Server 2008 R2", marcando la opción "Enviar informes de error de Windows y SQL Server".


Pulsar el botón SIGUIENTE para empezar la instalación.



Instalación manual de SQL Server 2008 R2 -7-

12


Durante la instalación automática aparece el "Progreso de la instalación". Esperar a que el proceso realice todas las acciones y finalice correctamente.



13


Cuando termina la instalación del motor de base de datos SQL Server 2008 R2 aparece la pantalla "Operación completada" con un enlace al archivo de registro de resumen de la instalación.

Pulsar el botón CERRAR.



14

Cerrar la pantalla "Centro de instalación de SQL Server" pulsando el botón X de la esquina superior derecha.




7.1.2. INSTALAR SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO EXPRESS

Instalación manual de SQL Server Management Studio -1-


1

Iniciar la instalación de SQL Server Management Studio Express ejecutando el fichero
Master_Eurowin\sql\express\sql2008\64bits
\Programas\SQLServer2008_SSMSEE_64.exe



2


Aparece la pantalla "SQL Server Installation Center". Seleccionar la opción "New installation or add features to an existing Installation".



Instalación manual de SQL Server Management Studio -2-


3

Aparece la pantalla "Setup Support Rules" de comprobación del cumplimiento de los requisitos.



4

En la pantalla "Setup Support Files" se comprueban e instalan los ficheros necesarios antes de iniciar la instalación de SQL Server Management Studio.




Instalación manual de SQL Server Management Studio -3-

5

En la pantalla "Installation Type" hay que marcar la opción "New installation or add shared features".

NOTA. En el caso de no marcar esta opción no se podrá instalar la herramienta SQL Server Management Studio.


Pulsar el botón NEXT.



6

En "License Terms" hay que leer el contrato de licencia y aceptarlo marcando la opción "I accept the license terms".

Pulsar el botón NEXT.




Instalación manual de SQL Server Management Studio -4-

7

"Feature Selection". Marcar las opciones:

- Management Tools – Basic
- SQL Client Connectivity SDK


Pulsar el botón **NEXT**.



8

"Error Reporting". El usuario puede decidir si desea que los errores del motor de base de datos y de Windows se envíen automáticamente a Microsoft según la "declaración de privacidad de Microsoft SQL Server", marcando la opción "Send Windows and SQL Server Error Reports to Microsoft".


Pulsar el botón **NEXT** para empezar la instalación de Microsoft SQL Server Management Studio Express.



Instalación manual de SQL Server Management Studio -5-

9


"Installation Progress" muestra el estado de la instalación. Esperar a que termine correctamente.



10


"Complete". Al finalizar la instalación el usuario puede consultar el archivo de registro de la instalación.

Pulsar el botón CLOSE para cerrar la pantalla.



11

Pulsar el botón X de la esquina superior derecha para cerrar la pantalla "SQL Server Installation Center".



7.1.3. CREAR MANUALMENTE EL USUARIO EUROWIN EN SQL SERVER

El usuario EuroWin es el que utiliza Eurowin para trabajar con las bases de datos del servidor SQL Server. Si no existe, al intentar entrar a Eurowin aparece el siguiente mensaje:



Error al entrar a Eurowin cuando no existe el usuario EuroWin en el servidor SQL Server


Para comprobar si existe, hay que intentar abrir la aplicación SQL Server Management Studio Express con el usuario EuroWin, y la contraseña correspondiente. Si no podemos entrar quiere decir que no existe o la contraseña no es correcta. En consecuencia, vamos a crearlo con la configuración adecuada para trabajar con Eurowin.




Comprobación del usuario EuroWin en SQL Server

Para crear el usuario "EuroWin" hay que entrar con el usuario "sa", en lugar de "EuroWin"; seleccionar la opción "Seguridad – Security" > "Inicios de sesión – Logins", y con el botón derecho del ratón marcar "Nuevo inicio de sesión - New login".

Aparece la pantalla "Inicio de sesión - Nuevo / Login – New" la cual debemos rellenar tal y como se muestra en la imagen:



Crear el usuario EuroWin en SQL Server



Permisos del usuario EuroWin en SQL Server

Después en la misma pantalla seleccionar la opción “Asignación de usuarios - User mapping” hay que asignar las bases de datos en la lista superior y en la inferior marcar los permisos ‘db_owner’ y ‘public’. Repetir esta operación para todas las bases de datos de Eurowin.

7.1.4. CREACIÓN DEL USUARIO EUROWIN EN SQL SERVER MEDIANTE UN SCRIPT

Al ejecutar el siguiente script en SQL Server Management Studio Express se crea y configura el usuario EuroWin igual que la instalación automática de Eurowin.

```
CREATE LOGIN [EuroWin] WITH PASSWORD=N'ew#211218', DEFAULT_DATABASE=[master],
CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF

GRANT CREATE ANY DATABASE TO [EuroWin]
GRANT VIEW SERVER STATE TO [EuroWin]

use [master]
GRANT BACKUP DATABASE TO [guest]
GRANT BACKUP LOG TO [guest]

GRANT ALTER ANY LINKED SERVER TO [EuroWin]
GRANT ALTER ANY LOGIN TO [EuroWin]
```

7.1.5. REGISTRO MANUAL DE LAS FUNCIONES DE EUROWIN EN EL SERVIDOR DE SQL SERVER

El siguiente script registra las funciones de Eurowin [_Empty, _Date, _Val, _Md5] en el servidor de SQL Server. También se pueden registrar al instalar el fichero "Librerias.exe" de la carpeta Extras del master de instalación de Eurowin. Este registro lo realiza automáticamente el instalador de Eurowin.

NOTA: la ruta "C:\Windows\System32\" del fichero "ewinsqlserverudf.dll" en la 6ª línea depende del sistema operativo.

```
sp_configure 'clr enabled', 1
GO
RECONFIGURE
GO
USE [master]
CREATE ASSEMBLY ewinsqlserverudf FROM 'c:\windows\system32\ewinsqlserverudf.dll'
GO
CREATE FUNCTION Empty(@Valor sql_Variant) RETURNS bit WITH EXECUTE AS CALLER AS
EXTERNAL NAME [ewinsqlserverudf].[ewinsqlserverudf]._Empty
GO
GRANT EXECUTE ON [dbo].[Empty] TO [guest]
GO
CREATE FUNCTION Date() RETURNS DATETIME WITH EXECUTE AS CALLER AS EXTERNAL NAME
[ewinsqlserverudf].[ewinsqlserverudf]._Date
GO
GRANT EXECUTE ON [dbo].[Date] TO [guest]
GO
CREATE FUNCTION Val(@Valor sql_Variant) RETURNS FLOAT WITH EXECUTE AS CALLER AS
EXTERNAL NAME [ewinsqlserverudf].[ewinsqlserverudf]._Val
GO
GRANT EXECUTE ON [dbo].[Val] TO [guest]
GO
CREATE FUNCTION MD5(@Valor NVARCHAR(4000)) RETURNS NVARCHAR(32) WITH EXECUTE AS
CALLER AS EXTERNAL NAME [ewinsqlserverudf].[ewinsqlserverudf]._MD5
GO
GRANT EXECUTE ON [dbo].[MD5] TO [guest]
GO
```

7.2. REPARAR BASES DE DATOS SQL SERVER EN ESTADO “SOSPECHOSO”

Para poder reparar en SQL Server las bases de datos marcadas como sospechosas se tiene que realizar los siguientes pasos:

1.- En primer lugar hay que poner la base de datos en estado de Emergencia. De esta forma podremos acceder a las propiedades de la base de datos.


```
ALTER DATABASE "NOMBD" SET EMERGENCY
```



Reparar bases de datos SQL Server en estado sospechoso - 1

2.- Ahora hay que definir que a la base de datos sólo puede acceder un usuario.

```
ALTER DATABASE [NOMBD] SET SINGLE_USER
```



Reparar bases de datos SQL Server en estado sospechoso - 2

3.- Ahora ya podremos reparar la base de datos.

DBCC CHECKDB ([NOMDB], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)



Reparar bases de datos SQL Server en estado sospechoso - 3

4.- Script completo para realizar la reparación de bases de datos SQL Server en estado sospechoso y restaurar las propiedades de la base de datos a la configuración inicial.

```
declare @Nomdb varchar(128)
SET @Nomdb = 'NombredeLaBasedeDatos'
EXECUTE ('ALTER DATABASE ['+@Nomdb+'] SET EMERGENCY')
EXECUTE ('ALTER DATABASE ['+@Nomdb+'] SET SINGLE_USER')
EXECUTE ('DBCC CHECKDB (['+@Nomdb+'], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)')
EXECUTE ('ALTER DATABASE ['+@Nomdb+'] SET MULTI_USER')
EXECUTE ('ALTER DATABASE ['+@Nomdb+'] SET ONLINE')
```

7.3. INSTALAR SQL SERVER 2005 SOBRE WINDOWS 2003 SERVER CON ACTIVE DIRECTORY

La política de seguridad de Windows 2003 Server y Windows 2008 Server obligan a asignar una contraseña “dura” al servidor de datos de SQL Server, esto es con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. La instalación automática de Eurowin asigna la contraseña 902211218 la cual no cumple con los requerimientos de contraseña dura.



Para poder realizar la instalación de Microsoft SQL Server 2005 sobre Windows 2003 o Windows 2008 Server con las directivas de seguridad activadas (Active Directory) se debe realizar de la siguiente forma:

Iniciar la instalación de SQL Server 2005 manualmente. Al llegar a la opción Authentication Mode hay que marcar la opción “Windows Authentication Mode”. Terminar la instalación.



*Instalar SQL Server sobre Windows 2003 Server con
Active directory - 1*

Después de acabar la instalación de SQL Server 2005 instalar la aplicación SQL Server Management Studio. Abrir SQL Management Studio con autenticación de Windows y abrir las propiedades del usuario “sa”.



Instalar SQL Server sobre Windows 2003 Server con Active directory - 2

Desmarcar la opción “Exigir directivas de contraseña - Enforce password policy” y poner la contraseña deseada.

Habilitar el usuario ‘sa’ en el apartado “Estado”.

Después abrir las propiedades del servidor de SQL Server 2005.

En el apartado “Seguridad - Security” cambiar la autenticación del servidor al modo mixto “Modo de Autenticación de Windows y SQL Server”.


Por último hay que reiniciar el servicio de SQL Server. Cuando esté iniciado podremos entrar en el servidor de datos SQL con el usuario ‘sa’ y realizar la instalación de Eurowin.




7.4. CONFIGURAR EL FIREWALL DE WINDOWS PARA SQL SERVER

Para configurar el Firewall en los equipos que trabajan con Eurowin 8.0 SQL con SQL Server siempre deshabilitamos el Firewall. Pero si el cliente quiere tener el Firewall activado, la forma para habilitar que el servicio pueda ser consultado a través de red es la siguiente:

1.- Obtener la ruta del ejecutable de SQL Server.



Obtener la ruta del ejecutable de SQL Server



En esta última pantalla, la parte que está indicada en rojo es la ruta del servicio de SQL Server. Dependiendo los servicios de SQL Server instalados en el equipo, la ruta puede cambiar:



c:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

c:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

2.- Ahora configuraremos el Firewall o Cortafuegos de Windows para que se pueda conectar al servicio a través de red.

Para crear la excepción en el cortafuegos iremos al Panel de control, a la opción de Firewall de Windows, pestaña Excepciones. Pulsar el botón "Agregar Programa".

Aparece la pantalla "Agregar un programa". Pulsar el botón "Examinar" y buscar el ejecutable de SQL Server que hemos obtenido anteriormente. Pulsar el botón "Abrir".



Configurar el firewall de Windows para SQL Server

La ventana del Firewall de Windows queda según la imagen anterior. De esta forma hemos habilitado el Cortafuegos de Windows para cualquier conexión de SQL Server 2005 que se produzca.


7.5. SISTEMA DE COPIAS / RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE SQL SERVER

Se recomienda realizar las copias de seguridad de Eurowin SQL con la utilidad **Menrepa SQL** (consultar el manual). En este capítulo se comenta a modo de complemento del manual de instalación un procedimiento para ejecutar desde la aplicación Microsoft SQL Server Management Studio Express.

Ante todo es vital realizar copias de seguridad de forma habitual de todas las bases de datos que se desee. Además es de suma importancia realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos Master del SQL Server. En este apartado se detallan los pasos a seguir para poder realizar las acciones más comunes haciendo uso de las herramientas que se disponen con la instalación del SQL Server Express 2005.

Realizar copias de seguridad de cualquier base de datos del sistema

Desde la aplicación SQL Server Management Studio Express y una vez se ha iniciado la sesión en el servidor de forma adecuada se debe seleccionar la B.D. de la cual se desea realizar la copia de seguridad y haciendo clic con el botón derecho elegir la opción Copia de seguridad.




Seleccionar la base de datos de la cual se desea realizar la copia de seguridad

Se abre la pantalla de las figuras 2 y 3 donde debemos de prestar especial interés en los siguientes puntos:

- Nombre de la base de datos** de la que estamos realizando la copia de seguridad.
- Tipo de copia de seguridad.** En el caso de realizarse sobre la base de datos Master sólo se permite la opción Completa que además es la recomendable en todas las bases de datos.
- Fecha de caducidad.** Se puede especificar una fecha de caducidad a partir de la cual el servidor SQL Server tiene permiso para sobrescribir esa copia con alguna más reciente.
- Nombre del archivo físico o nombre del dispositivo de cinta sobre el que se va a realizar la copia de seguridad.** En su defecto SQL Server propone el nombre del archivo igual al nombre de la B.D. con


extensión (.BAK) y situándolo en la ruta de copias de seguridad que se almacena en el registro en la clave BackupDirectory, en

KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer



*Especificar los
parámetros de la copia
de seguridad - 1*

- e) **Comprobar fecha de caducidad del conjunto de copia:** Nos avisaría y abortaría la copia en caso que el conjunto de copias al que se está apuntando todavía no ha caducado.
- f) **Comprobar copia de seguridad al finalizar.** Con esta opción nos aseguramos que el archivo resultante de la copia de seguridad es realmente válido.




*Especificar los
parámetros de la
copia de seguridad - 2*

Restaurar copias de seguridad


Desde la aplicación SQL Server Management Studio Express y una vez se ha iniciado la sesión en el servidor de forma adecuada se debe seleccionar la carpeta de bases de datos y haciendo clic con el botón derecho elegir la opción **Restaurar base de datos**.

Hay que tener en cuenta que para restaurar la base de datos Master de SQL Server es necesario realizar algunas acciones previas que se detallan en un punto posterior.

Para la correcta realización de la restauración se deben seguir los pasos que se detallan en las figuras 5, 6, y 7, teniendo en cuenta que, al finalizar el proceso, todos aquellos datos de la base de datos anterior a la restauración, en caso de existir, se habrán borrado definitivamente.




Primer paso para restaurar cualquier base de datos, excepto la Master



Página inicial del asistente de restauración de bases de datos



Selección del origen de datos de la copia de seguridad



Opciones de restauración

- a. Escriba el nombre que tendrá la base de datos una vez restaurada, tenga en cuenta que si selecciona un nombre ya existente sobrescribirá la base de datos con la información de la copia de seguridad.
- b. Junto con el punto c. sirven para seleccionar el dispositivo o archivo físico del cual se va a obtener la copia de seguridad.
- c. Muestra el cuadro de diálogo de la figura 6 para obtener el origen de datos de la copia de seguridad.
- d. Muestra todas las copias de seguridad que almacena ese dispositivo y permite seleccionar la que se desea restaurar.

Permite elegir el dispositivo físico del que se va recuperar la copia de seguridad

- e. Muestra un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo que contiene las copias de seguridad que se desean restaurar.
- f. Agregar el archivo de copias seleccionado.
- g. En el caso de existir la base de datos es necesario que la opción Sobrescribir esté marcada para que el proceso de restauración se pueda realizar con éxito.
- h. Este apartado permite modificar el nombre y la ruta de todos los archivos que forman esta base de datos.

Separar / Adjuntar bases de datos. (No válido para la Master)

Separar: Con este proceso se puede separar y dejar sin conexión una base de datos, con lo cual se puede mover o copiar los distintos archivos físicos que componen dicha base de datos.

Adjuntar: El caso contrario sirve para adjuntar una base de datos que en ese momento esté sin conexión con el servidor SQL Server, el proceso pide la ubicación del archivo principal de la base de datos (.MDF).

Este sistema NO es el recomendado para realizar copias de seguridad de los archivos.

Este sistema es útil para adjuntar una base de datos de la cual no se tienen copias de seguridad, después de una restauración o regeneración de la base de datos Master.

Restaurar copia de seguridad de la base de datos Master

Para restaurar una copia de seguridad de la base de datos Master primero es necesario que el servidor SQL Server esté trabajando en el modo de usuario único. Para ello hay que realizar los siguientes pasos:

Desactivar todos los servicios de SQL Server. Desde el símbolo de sistema se debe escribir el siguiente comando: **sqlservr.exe -s SQLEXPRESS -m**

Una vez realizado esto ya se puede restaurar igual que cualquier otra base de datos.

Si no se dispone de una copia de seguridad de la base de datos Master se deberá de reinstalar el servidor SQL Server y posteriormente adjuntar las bases de datos del usuario o recuperar copias de seguridad.

8. ANEXO

8.1. CAMBIOS MÁS DESTACABLES DE LA VERSIÓN EUROWIN 8.0 SQL CON EUROWIN 6

Cambios en el sistema de conexión

La conexión de Eurowin 8.0 SQL con las bases de datos SQL Server se establece en el terminal donde se encuentra el fichero "Config.ini" en el que se indica el tipo de servidor de datos SQL mediante la cláusula siguiente:

```
[SERVER]
SQLSERVER
```

Eurowin interpreta que los datos se encuentran en un servidor de SQL Server. Entonces abre la tabla libre del servidor CFGCLISRV.DBF donde está guardada la configuración para acceder a dicho servidor. Con los valores de esta tabla se conecta al servidor. Una vez validado el acceso, el programa sigue con el proceso normal conectando con la base de datos COMUxxxx, estableciendo los años 20nnxx y los módulos que tenga dicha instalación. Los usuarios del programa Eurowin siguen estando en la tabla usuarios y no tienen ninguna relación con el usuario que se conecta al servidor de base de SQL Server.

Manipulación de los datos

Desaparecen las vistas tal y como se han estado utilizando en la versión 6.

Desaparecen las conexiones ODBC para cada base de datos tal y como se han estado utilizando en la versión 6.

Desaparecen los procedimientos almacenados (triggers) incluidos dentro de las bases de datos.

Con SQL Server, al borrar un registro se elimina directamente de la tabla y no se puede recuperar. Las bases de datos de Visual Foxpro permiten recuperar registros borrados si no se borran definitivamente (empaquetado).

8.2. TRADUCCIÓN DE PALABRAS CLAVES


En las instrucciones de SQL que contengan una de las siguientes palabras claves, Eurowin realiza la traducción al equivalente en SQL Server. En el caso de que contenga una palabra no definida, entonces la instrucción SQL puede fallar.

VFP	SQL Server	VFP	SQL Server
.AND.	AND	INLIST	IN
COMUNES!	COMUNES€dbo.	INT(ENTERO
.NULL.	NULL	.F.	0 / cast(0 as bit)
==	=	ISNULL	ESNULO
SUBSTR(SUBSTRING(!DELETED()	1=1
VAL([Master]€dbo€VAL(HOURL	HORAS
PADR	RPAD	STRTRAN	REPLACE
!	~ / NOT	.T.	1/ cast(1 as bit)
BETWEEN(BETWEEN	DTOC(DATEPART
EMPTY	[Master]€dbo€EMPTY	GESTION!	GESTION€dbo.
ALLTRIM	QUITASPACE	PADR	RPAD
DELETED()	1=1	DATETIME(GETDATE(
ISNULL	NULOS	PADL	LPAD
BITTEST		DTOS	CONVERT
.OR.	OR	TIME()	CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),108)
NVL	COALESCE	CMONTH(NOMBREMES
RECNO()	1	DATE([Master]€dbo€DATE(
PADL	LPAD	MAX(DTOS(DTOS(MAX(
CTOD(CONVERT	.NOT.	NOT
AT(CHARINDEX(TTOC	CONVERT
CHR	CHAR	MD5	[Master]€dbo€MD5

8.3. DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS EN SQL SERVER

Tipo de campo en VFP	Tipo de campo en SQL Server
String	CHAR(nLongitud) (*)
Boolean	Bit
Date	SmallDateTime
DateTime	DateTime
Memo	TEXT
General	NTEXT
Integer	Int
Numeric(nLon,nDec)	Numeric(nLon,nDec)

(*) nLongitud = tamaño del campo establecida por el usuario



8.3.1. TRATAMIENTO DE LOS CAMPOS LÓGICOS EN SQL SERVER

Los campos de tipo lógico en SQL Server se definen como "BIT". Si en una tabla hay un solo campo de tipo lógico, este campo ocupará un byte en dicha tabla. En el momento que se añada otro campo de tipo BIT en la misma tabla, SQL Server aprovecha los 7 bits restantes del campo para añadir este campo. Cada 8 campos de tipo "BIT" ocupan un byte de la tabla.

8.3.2. TRATAMIENTO DE LOS CAMPOS FECHAS EN SQL SERVER

En SQL Server el tratamiento de las fechas sigue el mismo formato que en VFP. Un campo de tipo fecha se guarda de la siguiente forma: dd/mm/yyyy siempre y cuando se haya configurado el "SET DATEFORMAT DMY" (Eurowin lo configura de forma automática).

El intervalo del campo SMALLDATETIME es de 01/01/1900 a 06/06/2079

Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión.

El funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso.

De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos.

Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico:
manuales@eurowin.com

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa.

Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo.



Pymes y Autónomos
Sage Eurowin

Polígono Industrial, Calle de la Coma, 2 - 25243 El Palau d'Anglesola (LLEIDA)
Tel. 902 211 203 - Fax 902 211 218 www.sageeurowin.com